

ドキュメント種別：補足資料

対象製品：F2MC -16LX マイコンスターターキット (CT-161)

タイトル：

CT-161 補足資料 (COM ポート番号の変更方法)

この資料では以下の項目について説明しています。

1. CT-161 の COM ポート番号を変更する方法

1. COM ポート番号を変更する方法

本製品の COM ポート番号は、お客様のご使用になられているパソコンの状態により、Windows が自動的に割り当てます。しかし、この自動で割り当てられた COM ポート番号では使用できないことがあります。このような場合、下記の手順で COM ポート番号を変更してください。

- ① 図 1 のようにデバイスマネージャを開き、「ポート (COM と LPT)」から「INTERFACE USB to RS-232C Converter Virtual COM Port (COMx)」を選択し、ダブルクリックするか、または右クリックでポップアップメニューを開き、プロパティを選択します。




図 1 デバイスマネージャ

- ②ウィンドウが開いたら、「ポートの設定」タブをクリックします。すると図2のような画面になります。ここで詳細ボタンを押します。



図2 詳細設定ボタンを押す

- ③図3のようなウィンドウが開きますので、ウィンドウ下部の「COMポート番号」プルダウンメニューでCOMポート番号を変更できます。1～8番のうちのどれかを選択してください。




図3 COMポート番号を変更

このとき、COM番号の後ろに「(使用中)」と表示されている番号を選択して「OK」を押すと、警告のメッセージが表示されます。そのままさらに「OK」を押すと、本製品がCOM番号を上書きするため、いままでのCOM番号を使用していた周辺デバイスが使用できなくなりますので、ご注意ください。

- ④今まで開いたウィンドウを、「OK」ボタンを押してすべて閉じます。これでCOMポート番号の変更は終了です。最後にデバイスマネージャの「操作」メニューから「ハードウェア変更のスキャン」を実行して、COMポート番号が変更されていることを確認してください。

以上

